

0.1 Akregator

Akregator est le lecteur de flux RSS livré avec KDE. Il se connecte à un serveur proposant un flux RSS, télécharge ce dernier, puis affiche les titres et parfois un court texte qui résume l'article.

0.1.1 1. Installation

Si vous avez fait une installation fonctionnelle de KDE (les bibliothèques de bases et quelques gadgets), il est probable que Akregator soit déjà présent sur votre système. Tapez : akregator & dans une console pour le valider. Si Akregator n'est pas installé sur votre machine, voici comment le réaliser manuellement sur les principales distributions :

Mandriva

Akregator est un élément du package kdepim. Installez-le en tapant la commande qui suit dans une console en root :

```
# urpmi kdepim
```

Fedora

Akregator est un élément du package kdepim. Installez-le en tapant la commande qui suit dans une console en root :

```
# yum install kdepim
```

Debian

Akregator est un élément du package kdepim. Installez-le en tapant la commande qui suit dans une console en root :

```
# aptitude install kdepim
```

Slackware

Akregator est un élément du package kdepim. Cela signifie que pour bénéficier d' Akregator, il vous suffit d'installer kdepim. Quelque soit votre distribution, une fois Akregator installé, vous pourrez le lancer directement depuis vos menus ou en tapant dans un terminal : akregator &

0.1.2 2. Ajouter des sources d'informations

Par défaut Akregator est livré avec certaines sources prédéfinies d'informations (flux RSS) pour que KDE garde le contact avec cet outil. Vous pouvez ajouter manuellement des sources d'information de votre cru. Pour cela, procédez de la manière suivante :

- Récupérez l'URL du flux RSS
- Lancez Akregator, une petite fenêtre s'ouvre et affiche la liste de toutes les sources dont vous disposez. Si vous fermez cette fenêtre, elle s'ancre dans la barre système.
- Créez un nouveau dossier cliquez droit sur " Tous les flux " puis " Nouveau dossier ". Cela vous permet de grouper vos RSS par catégories.

- Donnez un nom à votre dossier.
- Cliquez droit sur ce dossier et choisissez "Ajouter un flux"
- Insérez l'adresse URL du flux RSS. Une nouvelle fenêtre s'ouvre, dans laquelle vous pouvez changer le nom de la source, son URL, ou l'intervalle de mise à jour.
- Cliquez sur OK. Akregator télécharge les articles les plus récents. Lorsque le téléchargement des derniers titres est terminé, vous pouvez cliquer sur l'une d'elle.

Selon la source, un petit résumé peut apparaître ou seulement un lien. En cliquant sur "Article complet", vous pouvez lire l'article complet.

0.1.3 3. Configuration d'Akregator

Vous pouvez configurer Akregator en allant dans "Configuration > Configurer Akregator". Une fenêtre s'ouvre, dans laquelle vous pouvez sélectionner l'intervalle dans "Général > Utiliser un intervalle de téléchargement". Cliquez sur OK pour confirmer. Vous pouvez lire l'article complet soit dans Akregator, soit dans un navigateur externe.