

## 0.1 Réseau Windows / Linux : Samba

Samba est une implémentation libre du protocole SMB (Server message Block) pour Unix. Le protocole SMB est le coeur de NetBIOS. Il va vous autoriser à partager vos fichiers et imprimantes entre Unix/linux et windows. Actuellement, il n'y a aucun support pour faire travailler Samba sur NetBEUI ou IPX/SPX. Vous devez donc passer par TCP/IP, à l'aide d'une carte Ethernet par exemple. Dans ce tutorial, je m'intéresse à la configuration domestique de samba, c'est le cas où vous avez, chez vous ou dans votre immeuble plusieurs postes linux/Windows et vous souhaitez qu'ils partagent des fichiers entre eux. généralement chaque poste est client et serveur à la fois.

### 0.1.1 1. Configuration des postes Windows :

Aucune configuration, particulière à faire, vous devez configurer vos postes Windows exactement comme s'ils partageaient des fichiers par Ethernet (TCP/IP) avec d'autres windows. Si vous ne savez pas comment faire cela, reportez-vous à l'un des nombreux sites de vulgarisation sur windows. Si vous avez des NT sur votre réseau (NT,2000,XP) n'oubliez pas de créer des utilisateurs pour que les machines Windows ou linux du réseau, puissent accéder aux ressources de vos machines.

### 0.1.2 2. Installation de samba :

#### Installation à partir des paquetages de sa distribution

Si vous êtes sous Mandriva, tapez simplement :

```
# urpmi samba samba-common samba-client samba-swat
```

Si vous êtes sous Fedora, tapez simplement :

```
# yum install samba samba-common samba-client samba-swat
```

Si vous êtes sous Debian, tapez simplement :

```
# apt-get install samba samba-common smbclient smbfs swat samba-doc
```

Si vous êtes sous Slackware, samba est présent sur vos cdroms (n/samba-xxx.tgz), installez-le par :

```
# installpkg /où_est/samba-xxx.tgz
```

#### Pour ceux qui souhaitent passer par les sources

Pour toutes les autres distributions, Vous passerez par les sources et téléchargerez la dernière version ICI<sup>1</sup>. L'installation se résume alors à :  

```
$ cd /où_est_le_fichier $  
tar -xzf samba-xxx.tar.gz $ cd samba-xxx/source/ $ ./configure  
-with-fhs -prefix=/usr -sysconfdir=/etc -localstatedir=/var -enable-static  
-enable-shared -with-manpages-langs=fr -with-syslog -with-smbwrapper  
-with-automount -with-libsmbclient -with-smbmount $ make $ su  
<password> # make install # touch /etc/samba/smb.conf A ce stade  
samba est installé, vous devez maintenant ajuster les droits sur certains programmes et lancer les daemons nécessaires à son fonctionnement, par :
```

<sup>1</sup><http://ftp.easynet.be/samba/ftp/>

```
# cd /usr/bin/
# chmod 4755 smbmount smbmnt
# /usr/sbin/smbd -D
# /usr/sbin/nmbd -D
```

### 0.1.3 3. Lancement automatique des daemons au démarrage :

Si vous avez choisi l'installation à partir des paquets de votre distribution, tout est prêt et samba devrait se lancer automatiquement à chaque démarrage. Passez à la suite. Si vous êtes passé par les sources, vous pouvez créer un script qui lancera les daemons en vous référant à ceux de votre distribution. Sinon vous pouvez, tout simplement, rajouter les lignes suivantes à votre `/etc/rc.d/rc.local` (Il faut être root pour modifier `/etc/rc.d/rc.local`) :

```
if [ -x /usr/sbin/smbd -a -x /usr/sbin/nmbd -a -r /etc/samba/smb.conf
]; then
    echo "Démarrage de samba ..."
    /usr/sbin/smbd -D
    /usr/sbin/nmbd -D
fi
```

### 0.1.4 4. Configuration de swat :

La configuration de samba est sauvegardée dans `/etc/samba/smb.conf`, vous pouvez donc l'éditer et le modifier à votre guise. Je m'attacherai ici, à la configuration assistée par swat, un outil convivial livré avec samba. Si vous utilisez Debian ou Slackware (et la plupart des autres distributions), vous pouvez faire en sorte que ce soit le super daemon `inetd` qui lance swat quand il faut, pour cela, éditez le fichier `/etc/services` et vérifiez qu'il contient la ligne :

```
swat 901/tcp #SWAT
```

ainsi que le fichier `/etc/inetd.conf` qui doit contenir la ligne suivante :

```
swat stream tcp nowait.400 root /usr/sbin/swat swat
```

Si vous utilisez Mandriva ou Fedora, ce sera plutôt `xinetd` votre super daemon. Vous devrez toujours éditer `/etc/services` comme indiqué plus haut, assurez-vous également que vous avez un fichier `/etc/xinetd.d/swat`, si vous n'en avez pas, créez-en un qui ressemble à ceci :

```
# lancement à la demande, pour swat.
service swat
{
    port = 901
    socket_type = stream
    wait = no
    user = root
    server = /usr/sbin/swat
    log_on_failure @= USERID
    disable = no
}
```

redémarrez inetd ou xinetd pour que les modifications soient prises en charge, par l'une ou l'autre de ces commandes :

```
# /etc/rc.d/init.d/inetd restart
# /etc/rc.d/init.d/xinetd restart
```

Ou redémarrez tout simplement la machine.

### 0.1.5 5. Configuration de samba :

Commencez comme avec Windows NT/2000/XP par créer des utilisateurs spécifiques au réseau :

```
# groupadd smbusers
# useradd -g smbusers -s /bin/false administrateur
# groupadd smbguests
# useradd -g smbguests -s /bin/false smbguest
```

A ce stade vous avez 2 utilisateurs spécifiques à samba : administrateur (group smbusers) et smbguest (groupe smbguests). Inutile de leur affecter des mots de passe locaux, ils ne pourront jamais se connecter localement à la machine samba. Par contre il leur faut un mot de passe réseau, cf la suite. Il ne vous reste plus qu'à signaler à samba les utilisateurs, qui auront accès à samba. Il peut s'agir des utilisateurs "normaux" de votre linux (ceux qui ont des /home sur votre PC) mais aussi ceux du groupe smbusers. Pour chaque utilisateur tapez dans un terminal :

```
smbpasswd -a le_nom_de_l_utilisateur
```

Suivit de son mot de passe réseau (celui que vous taperez pour vous connecter au serveur samba, depuis un client linux ou windows). Vous pouvez désormais, lancer swat par **http://votre\_adresse\_IP\_locale:901** ou **http://localhost:901**. S'il vous demande un mot de passe, c'est celui de root qu'il faut indiquer.

### 0.1.6 5.1. Configurer Globals :

Pour ce faire Cliquez sur **GLOBALS**. Puis remplissez les zones de saisie en suivant les conseils suivants, certaines options sont visibles en cliquant sur "**advanced view**" :

Zone de saisie :	Valeur :
workgroup	Le_nom_de_votre_reseau
server string	Le_nom_de_votre_serveur
map to guest	Bad User
obey pam restrictions	Yes
guest account	smbguest
passwd program	/usr/bin/passwd %u
passwd chat	*Enter\snew\sUNIX\spassword:* %n\n *Retype\snew\sUNIX\spassword:* %n\n
socket options	IP_TOS_LOWDELAY TCP_NODELAY SO_SNDBUF=8192 SO_RCVBUF=8192
dns proxy	No
ldap ssl	no

**Explications :** Vous avez activé le partage de type **USER** : Quand le serveur dit au client qu'il fonctionne en mode de sécurité utilisateur, alors le client envoie tout d'abord une commande contenant un nom d'utilisateur et un mot de passe. A ce moment de la connexion,

le serveur n'a aucune idée du service auquel le client veut accéder. Donc il doit baser sa procédure d'authentification uniquement sur ces deux éléments, le mot de passe et le nom d'utilisateur ou le nom de machine. Une fois que l'accès a été autorisé au client, alors celui-ci peut se connecter à n'importe quel share (auquel il a droit) sans pour autant devoir renvoyer une nouvelle fois le mot de passe.

- Le "**map to guest bad user**", permet à Samba d'accepter des connexions d'utilisateurs inconnus en leurs donnant un droit d'accès en tant qu'invité. Cela équivaut à l'accès public sur les ftp.
- Les "**socket options**" : sont des commandes d'optimisation.

Dans toutes les autres zones, laissez la valeur par défaut. Cliquez sur **Commit Changes** pour valider ces changements.

### 0.1.7 5.2 Configuration des /home :

Pour permettre aux utilisateurs réguliers de votre linux d'accéder à leurs répertoires /home respectifs. Il vous suffit de Cliquer sur **SHARES**. Dans la boîte déroulante située entre les boutons **Choose Share** et **Delete Share**, sélectionnez homes et cliquez sur **Choose Share**. Si vous n'avez pas de homes, inscrivez homes en face de **create share**, puis appuyez sur **create share**. Une fois parvenu, cliquez sur "**adadvanced view**". Les seules zones que vous devrez

renseigner sont :

Zone de saisie :	Valeur :
comment	Home Directories
create mask	0750
directory mask	0750
browseable	No

Dans toutes les autres zones, laissez la valeur par défaut. Cliquez sur **Commit Changes** pour activer ces changements.

### 0.1.8 5.3 Créer un partage accessible à tous

Pour avoir un répertoire public accessible à tous, il faut vous assurez que le dit répertoire est accessible au moins en lecture/exécution, par :

```
chmod 755 /mnt/pub
```

De retour sous swat, placez-vous, dans la page **Shares** et remplissez la zone suivant **Create Share** avec un nom significatif (par exemple public ), puis cliquez sur **Create Share**

. Vous obtenez une nouvelle page à remplir :

Zone de saisie :	Valeur :
comment	Public
path	/mnt/pub
read only	no
guest ok	Yes

Dans toutes les autres zones, laissez la valeur par défaut. Cliquez sur **Commit Changes** pour activer ces changements.

### 0.1.9 5.4 Créer un partage avec droits restreints :

Assurez-vous simplement que le répertoire cible est accessible en lecture/écriture/exécution, par :

```
chmod 777 /mnt/vip
```

Placez-vous, dans la page **Shares** et remplissez la zone suivant **Create Share** avec un nom significatif (par exemple **vip** ), puis cliquez sur **Create Share** . Vous obtenez une nouvelle

page à remplir.

Zone de saisie :	Valeur :
comment	vip
path	/mnt/vip
valid users	looser nestor levitsky @smbusers
invalid users	@windows e-deby root
read list	@smbusers looser
write list	nestor levitsky
guest ok	No

- **Les utilisateurs valides sont** : looser, levitsky, nestor ainsi que tous les membres du groupe smbusers (@ c'est pour indiquer le groupe).
- **Les utilisateurs invalides sont** : e-deby, root et tous les membres du groupe windows.
- **Parmi les utilisateurs valides** : looser et les utilisateurs du group smbusers ont un accès en lecture seule. Seul nestor et levitsky ont un accès en lecture/écriture.

Dans toutes les autres zones, laissez la valeur par défaut. Cliquez sur **Commit Changes** pour activer ces changements.

### 0.1.10 5.5 Création d'un partage d'imprimante :

Vous créez simplement un nouveau partage : **printers**, avec les options suivantes :

Zone de saisie :	Valeur :
comment	All Printers
path	/tmp
create mask	0700
printable	Yes
browseable	No
guest ok	yes

### 0.1.11 5.6 Imprimer en utilisant samba et cups :

Pour l'impression en réseau, réportez-vous au tutorial suivant<sup>2</sup>.

### 0.1.12 5.7 Quelques commandes utiles :

- Pour savoir ce que partage un poste, tapez ce qui suit dans un terminal :

```
smbclient -L le_nom_du_serveur
```

- Pour vous connecter, depuis Windows, à Linux, vous irez dans le favoris réseau/voisinage réseau. Pour windows 9x, comme login vous pouvez mettre le nom de votre machine.
- Pour accéder à un répertoire partagé depuis konqueror, tapez simplement ce qui sui, dans la barre d'adresse :

```
smb ://Le_nom_du_serveur/le_repertoire
```

- Pour monter un système de fichier samba, le plus simple est d'être root et de taper ce qui suit dans un terminal : \$ mount -t smbfs -o username=le\_login,password=le\_passwd //LE\_SERVEUR/LE\_REPERTOIRE /mnt/la\_clibe

<sup>2</sup><http://www.trustonme.net/didactels/268.html>

- Pour vérifier la correction de votre smb.conf tapez, ce qui suit dans un terminal :  
`testparm /etc/samba/smb.conf`