

## 0.1 Prise de contrôle à distance : VNC

VNC (Virtual Network Computing) est un utilitaire permettant de prendre le contrôle d'une autre machine à distance. Constitué d'une partie Serveur et d'une partie Client, VNC est entièrement gratuit. Reposant sur une licence GPL, vous pouvez parfaitement utiliser et distribuer librement le logiciel. Multiplate-forme, VNC vous permettra d'expérimenter toutes les combinaisons entre Windows, Mac, Windows CE, Linux et Solaris. En effet, rien ne vous empêche de diriger un PC sous Linux depuis Windows et vice-versa. Un viewer en Java est également disponible, ce qui permet de lancer l'application depuis n'importe quel environnement supportant une machine virtuelle ouvrant encore plus les possibilités. Qu'il s'agisse de faire de la télémaintenance ou d'utiliser les ressources d'un poste distant, VNC est une alternative très intéressante à Laplink et PCAnywhere qui eux sont des logiciels payants.

### 0.1.1 1. Installation :

- **Pour les utilisateurs de Mandriva :** Une simple commande suffit pour installer VNC (client et serveur) sous Mandriva :

```
$ su
Password :
# urpmi vnc vnc-server vnc-java
```

- **Pour les utilisateurs de Debian :** L'installation de VNC sous Debian est également simplifiée :

```
$ su
Password :
# apt-get install xvncviewer vncserver vnc-java
```

- **Pour les utilisateurs de RedHat :** Récupérez les packages vnc et vnc-server sur vos cd d'installation ou ici<sup>1</sup> et installez les de la manière suivante :

```
$ su
Password :
# rpm -Uvh vnc-3.3.3r2-39.i386.rpm vnc-server-3.3.3r2-39.i386.rpm
```

- **Pour les autres :** Téléchargez VNC pour Linux (x86) ici<sup>2</sup>. L'installation s'effectue ainsi :

```
$ tar xvzf vnc-3.3.6-x86_linux.tar.gz
$ cd vnc-3.3.6-x86_linux
$ su
Password :
# cp vncviewer vncserver vncpasswd Xvnc /usr/bin
```

Si vous souhaitez utiliser le visualisateur VNC Java, procédez ainsi :

```
mkdir -p /usr/local/vnc/classes
cp classes/* /usr/local/vnc/classes
```

<sup>1</sup> <ftp://ftp.club-internet.fr/pub/mirrors/ftp.redhat.com/redhat/redhat-8.0-en/os/i386/RedHat/RPMS>

<sup>2</sup> <http://www.realvnc.com/download.html>

### 0.1.2 2. Configuration :

Lancez le serveur VNC en tant que simple utilisateur et lorsque cela vous est demandé saisissez un mot de passe :

```
$ vncserver
```

**You will require a password to access your desktops.**

**Password :**

Mot de passe

**Verify**

Mot de passe

**New 'X' desktop is michael.local :1**

**Creating default startup script /home/michael/.vnc/startup**

**Starting applications specified in /home/michael/.vnc/startup**

**Log file is /home/michael/.vnc/michael.local :1.log**

Notez que vous pouvez changer votre mot de passe à tout moment avec la commande :

```
$ vncpasswd
```

Lors des prochains lancement de **vncserver**, cd dernier vérifiera le répertoire **.vnc** qu'il a créé la première fois dans votre répertoire personnel, vous aurez alors uniquement comme message ce qui suit :

```
New 'X' desktop is michael.local :1
```

```
Starting applications specified in /home/michael/.vnc/startup
```

```
Log file is /home/michael/.vnc/michael.local :1.log
```

### 0.1.3 3. Utilisation :

#### 0.1.4 3.1 Utilisation de vncviewer :

Une fois que vous avez configuré et lancé la partie serveur de VNC, il convient de lancer le client VNC pour se connecter à ce serveur via la commande suivante :

```
$ vncviewer
```

Remarque : sous Debian la commande à utiliser est **xvncviewer** en lieu et place de **vncviewer**. Une boîte de dialogue apparaît vous invitant à spécifier l'adresse du serveur VNC auquel on désire se connecter : Si vous ne connaissez pas le nom de la machine à laquelle vous voulez vous connecter, vous pouvez utiliser son adresse ip. Il convient également d'indiquer le display sur lequel le serveur VNC tourne (ici **:1**). Une seconde boîte de dialogue apparaît vous demandant le mot de passe défini lors du premier lancement de **vncserver**. Si tout c'est bien passé vous devriez avoir accès au bureau de la machine dont vous souhaitez prendre le contrôle. Par ailleurs, en appuyant sur F8 dans la fenêtre affichant le bureau de la machine distante, vous aurez accès à certaines fonctions et options de VNC : (envoi du signal Ctrl+Alt+Del à Windows par exemple).

### 0.1.5 3.2 Utilisation de vnc avec SSH :

Il est tout à fait possible d'utiliser VNC avec SSH (ici openssh) pour prendre le contrôle d'une machine de manière sécurisée. Rendez vous là<sup>3</sup> pour découvrir le fonctionnement et l'utilisation de openssh. Pour vous connecter de manière sécurisée à la machine michael.local pour laquelle le serveur VNC écoute sur le display 1, procédez ainsi :

```
$ ssh -L 5905 :michael.local :5901 michael.local
$ vncviewer localhost :5
```

Ainsi, au lieu de se connecter via la commande **vncviewer michael.local :1** on forward le port 5901 sur le port 5905 de notre machine locale et on se connecte sur cette dernière : **vncviewer localhost :5**. Vous remarquez au passage que VNC utilise le port 5900 auquel il faut ajouter le display sur lequel le serveur VNC écoute pour se connecter à ce dernier. Ici le display utilisé est 1 et la connection s'effectue donc sur le port 5901.

### 0.1.6 3.3 Utilisation de vnc avec Java :

En suivant une des méthodes d'installation de VNC données ci-dessus, vous pouvez utiliser un applet Java à travers un navigateur Internet pour vous connecter à un serveur VNC. Il suffit pour cela, en reprenant l'exemple ci-dessus, d'ouvrir votre navigateur Internet et de taper l'URL suivante dans la barre d'adresse : **http ://michael.local :5901**. Pour finir, sachez également qu'il existe, pour les connections à faible débit notamment, une version optimisée de VNC appelée TightVNC qui est également multiplateforme et entièrement compatible avec VNC. Vous trouverez TightVNC ici<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup><http://www.trustonme.net/didactels/111.html>

<sup>4</sup><http://www.tightvnc.com/>